


## CONFIGURAZIONE CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

INSERITE QUI IL VS INDIRIZZO EMAIL PEC...



Proprietà - PEC.IDEOLOGICA

Protezione | Impostazioni avanzate

Generale | Server | Connessione

Account di posta

Inserire il nome di riferimento per i server. Ad esempio: "Ufficio" o "Server Microsoft Mail".

PEC.IDEOLOGICA

Informazioni utente

Nome: IDEOLOGICA | pec


Società:

Posta elettronica: info@pec.ideologica.it

Indirizzo per risposte:

Includi l'account alla ricezione o sincronizzazione dei messaggi

OK Annulla Applica



Proprietà - PEC.IDEOLOGICA

Protezione | Impostazioni avanzate

Generale | Server | Connessione

Informazioni sul server

Il server della posta in arrivo è: POP3

Posta in arrivo (POP3): pop3s.pec.aruba.it

Posta in uscita (SMTP): smtps.pec.aruba.it

Server della posta in arrivo

Nome account: info@pec.ideologica.it

Password: .....

Memorizza password


Accesso tramite autenticazione password di protezione

Server della posta in uscita

Autenticazione del server necessaria

Impostazioni...

OK Annulla



Proprietà - PEC.IDEOLOGICA

Generale | Server | Connessione

Protezione | Impostazioni avanzate

Numeri di porta del server

Posta in uscita (SMTP): 465 Predefinito

Il server necessita di una connessione protetta (SSL)

Posta in arrivo (POP3): 995

Il server necessita di una connessione protetta (SSL)

Timeout del server: 1 minuto

Min Max

Invio

Dividi messaggi superiori a: 60 KB


Recapito

Conserva una copia dei messaggi sul server

Rimuovi dal server dopo: 5 giorni

Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da Posta eliminata

OK Annulla Applica



Server della posta in uscita

Informazioni di accesso

Usa le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Accesso tramite:

Nome account:

Password:

Memorizza password

Accesso tramite autenticazione password di protezione

OK Annulla